

# DynamicApp JavaScript API Document

## Ver.1.2

Version	内容	ページ	更新日付
1.0	新規作成	全て	2012/07/31
1.1	新規APIを追加 ▪AddressBook ▪Bluetooth ▪Bluetooth4LE ▪Peripheral ▪Felica	P.59～P.86	2012/10/08
	新規APIを一覧に追加	P.3	2012/10/08
1.1.1	新規APIを追加 ▪AppVersion	P.87	2012/10/15
	新規APIを一覧に追加	P.4	2012/10/15
1.2	新規APIを追加 ▪Contacts ▪PDFViewer ▪Ad	P.89～P.104	2013/02/15
	新規APIを一覧に追加	P.4	2013/02/15
	Camera APIに動画撮影機能を追加	P.34, P.36	2013/02/15

# 目次

---

DynamicApp JavaScript API 一覽	4
Encryption	7
File	10
FileReader	17
FileWriter	19
Cache	22
Notification	31
Camera	34
Sound	37
Movie	41
QRReader	48
LoadingScreen	50
Database	53
AddressBook	60
Bluetooth	62
Bluetooth4LE	66
Peripheral	74
Felica	81

---

AppVersion	88
Contact	89
PDFViewer	102
Ad	104

No.	オブジェクト	概要
1.	Encryption	文字列の暗号化/復号化機能を提供します。
2.	File	ファイル操作(コピー、移動、削除)の機能を提供します
3.	FileReader	ファイル読み込み機能を提供します
4.	FileWriter	ファイル書き込み機能を提供します
5.	Cache	アプリケーションデータやリソースのキャッシュ機能を提供します
6.	Notification	デバイスのローカル通知機能を提供します
7.	Camera	デバイスのカメラ機能を提供します
8.	Sound	音声再生機能を提供します
9.	Movie	動画再生機能を提供します
10.	QRReader	QRリーダー機能を提供します
11.	LoadingScreen	Loading screen画面を表示します
12.	Database	データベース機能を提供します
13.	AddressBook	電話帳UIを表示します
14.	Bluetooth	Bluetoothによる通信をサポートします
15.	Bluetooth4LE	Bluetooth4LE対応デバイスとの通信をサポートします (※iOSのみ、ただしiPhone以前のiPhone、iPad2以前のiPadではご利用いただけません)
16.	Peripheral	Bluetooth4LEデバイスを表します (※iOSのみ、ただしiPhone以前のiPhone、iPad2以前のiPadではご利用いただけません)

No.	オブジェクト	概要
17.	Felica	Felicaカードへのリード/ライト機能を提供します (※Androidのみ)
18.	AppVersion	アプリバージョンを表示します
19.	Contacts	デバイス内の電話帳データ操作をサポートします
20.	PDFViewer	PDFビューワ機能を提供します (※iOSのみ)
21.	Ad	広告機能を提供します

# Encryption

---

## メソッド:

- encrypt
- decrypt

## encrypt

---

文字列を暗号化します

```
Encryption.encrypt(string, successCallback, errorCallback);
```

## string

---

暗号化対象の文字列

## successCallback

---

暗号化が正常終了した場合に呼び出されます

```
function(encryptedString) {  
    // Do something with the encryptedString.  
}
```

## パラメータ

- encryptedString : 暗号化された文字列

---

## errorCallback

---

暗号化に失敗した際に呼び出されます

```
function(message) {  
  // Show a helpful message.  
}
```

パラメータ

- message : ネイティブ側からのエラーメッセージ

---

## decrypt

---

文字列の復号化を行います。

```
Encryption.decrypt(encryptedString, successCallback, errorCallback);
```

---

## encryptedString

---

暗号化されている文字列

---

## successCallback

---

復号化が正常終了した場合に呼び出されます

```
function(decryptedString) {  
  // Do something with the decryptedString.  
}
```



---

## パラメータ

- decryptedString : 復号化された文字列

## errorCallback

---

復号化に失敗した場合に呼び出されます

```
function(message) {  
  // Show a helpful message.  
}
```

## パラメータ

- message : ネイティブ側からのエラーメッセージ

## File

---

### プロパティ:

- name : ファイル名
- fullpath : フルパス
- type : ファイルタイプ
- size : ファイルサイズ

### メソッド:

- コンストラクタ
- isFile
- isDirectory
- copy
- move
- remove

## コンストラクタ

---

```
var file = new File(parentPath, filename, successCallback, errorCallback);
```

### parentPath

---

このファイルが存在する親のパス

### filename

---

ファイル名

---

## successCallback

---

ファイルオブジェクトが正常に作成された場合に呼び出されます

```
function(metadata) {  
    // Do something with the metadata.  
}
```

### パラメータ

- metadata : ファイルメタデータ

## errorCallback

---

ファイルオブジェクト作成に失敗した場合に呼び出されます

```
function(errorCode) {  
    // Do something in case of error.  
}
```

### パラメータ

- errorCode : エラーコード  
エラーコードの詳細については、P.16 エラーコードを参照のこと

---

## isFile

---

このファイルオブジェクトがファイルかどうかを返します

```
file.isFile();
```

---

## isDirectory

---

このファイルオブジェクトがディレクトリかどうかを返します

```
file.isDirectory();
```

---

## copy

---

ファイルのコピーを行います

```
file.copy(targetDirectory, newName, successCallback, errorCallback);
```

---

## targetDirectory

---

コピー先ディレクトリ

---

## successCallback

---

ファイルコピーが正常終了した場合に呼び出されます

```
function() {  
  // Do something  
}
```

## errorCallback

---

ファイルコピーに失敗した場合に呼び出されます

```
function(errorCode) {  
  // Do something in case of error.  
}
```

### パラメータ

- errorCode : エラーコード  
エラーコードの詳細については、P.16 エラーコードを参照のこと

---

## move

---

ファイルの移動を行います

```
file.move(targetDirectory, newName, successCallback, errorCallback);
```

---

## targetDirectory

---

移動先ディレクトリ

## newName

---

新しいファイル名

## successCallback

---

ファイル移動が正常終了した場合に呼び出されます

```
function() {  
  // Do something  
}
```

## errorCallback

---

ファイル移動に失敗した場合に呼び出されます

```
function(errorCode) {  
  // Do something in case of error.  
}
```

### パラメータ

- ・ errorCode : エラーコード  
エラーコードの詳細については、P.16 エラーコードを参照のこと

---

## remove

---

ファイルを削除します

```
file.remove(successCallback, errorCallback);
```

### successCallback

---

ファイル削除が正常終了した場合に呼び出されます

```
function() {  
  // Do something  
}
```

### errorCallback

---

ファイル削除に失敗した場合に呼び出されます

```
function(errorCode) {  
  // Do something in case of error.  
}
```

### パラメータ

- errorCode : エラーコード  
エラーコードの詳細については、P.16 エラーコードを参照のこと

## エラーコード一覧

```
File.ERROR_NOT_FOUND = 1;  
File.ERROR_SECURITY = 2;  
File.ERROR_ABORT = 3;  
File.ERROR_NOT_READABLE = 4;  
File.ERROR_ENCODING = 5;  
File.ERROR_NO_MODIFICATION_ALLOWED = 6;  
File.ERROR_INVALID_STATE = 7;  
File.ERROR_SYNTAX = 8;  
File.ERROR_INVALID_MODIFICATION = 9;  
File.ERROR_QUOTA_EXCEEDED = 10;  
File.ERROR_TYPE_MISMATCH = 11;  
File.ERROR_PATH_EXISTS = 12;
```



# FileReader

---

メソッド:

- ・コンストラクタ
- ・read

## コンストラクタ

---

```
var reader = new FileReader(file);
```

file

---

読み込み対象のファイルオブジェクト

read

---

読み込みを行います

```
reader.read(encoding, successCallback, errorCallback);
```

encoding

---

ファイルで使われているエンコーディング

successCallback

---

読み込みが正常終了した場合に呼び出されます

```
function(readData) {  
    // Do something with the data.  
}
```

---

## パラメータ

- readData: ファイルから読み込んだ内容

## errorCallback

---

読み込み時にエラーが発生した場合に呼び出されます

```
function(errorCode) {  
    // Do something in case of error.  
}
```

## パラメータ

- errorCode : エラーコード  
エラーコードの詳細については、P.16 エラーコードを参照のこと

## FileWriter

---

### プロパティ:

- position : ファイルポインタの現在位置

### メソッド:

- コンストラクタ
- write
- seek

### コンストラクタ

---

```
var writer = new FileWriter(file);
```

file

---

書き込み対象のファイルオブジェクト

write

---

書き込みを行います

```
writer.write(writeData, successCallback, errorCallback);
```

writeData

---

書き込みデータ

---

## successCallback

---

書き込みが正常終了した場合に呼び出されます

```
function() {  
  // Do something.  
}
```

## errorCallback

---

読み込み時にエラーが発生した場合に呼び出されます

```
function(errorCode) {  
  // Do something in case of error.  
}
```

### パラメータ

- errorCode : エラーコード  
エラーコードの詳細については、P.16 エラーコードを参照のこと

---

## seek

---

ファイルポインタを指定された位置に移動します。(バイト単位)

```
writer.seek(pos);
```

## pos

---

ファイルポインタを移動させる位置

# Cache

---

## メソッド:

- addData
- getList
- removeData
- resetDataCache
- addResource
- updateResource
- getResourceList
- removeResource
- resetResourceCache

## addData

---

データキャッシュにデータを追加します

```
Cache.addData(data, expiredDate, successCallback, errorCallback);
```

### data

---

追加するデータ

### expiredDate

---

有効期限 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss形式)

---

## successCallback

---

データのキャッシュ保存が正常終了した場合に呼び出されます

```
function() {  
  // Do something.  
}
```

---

## errorCallback

---

データ保存失敗時に呼び出されます

```
function() {  
  // Do something in case of error.  
}
```

---

## getList

---

キャッシュに保存されているデータリストを返します

```
Cache.getList();
```

---

## removeData

---

キャッシュからデータを削除します

```
Cache.removeData(id, successCallback, errorCallback);
```

id

---

データID

successCallback

---

データ削除が正常終了した場合に呼び出されます

```
function() {  
    // Do something.  
}
```

errorCallback

---

データ削除失敗時に呼び出されます

```
function() {  
    // Do something in case of error.  
}
```



---

## resetDataCache

---

データキャッシュをクリアします

```
Cache.resetDataCache(successCallback, errorCallback);
```

### successCallback

---

クリアが正常終了した場合に呼び出されます

```
function() {  
  // Do something.  
}
```

### errorCallback

---

クリアに失敗した際に呼び出されます

```
function() {  
  // Do something in case of error.  
}
```

---

## addResource

---

リソース(URL)データをキャッシュに追加します。  
追加されたデータURLからリソースのダウンロードを行います。

```
Cache.addResource(remoteContentsPath, expiredDate, successCallback, errorCallback);
```

---

### remoteContentsPath

---

リモートコンテンツパス

---

### expiredDate

---

有効期限 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss形式)

---

### successCallback

---

データ追加が正常終了した場合に呼び出されます

```
function(result) {  
    // Do something with result.  
}
```

### パラメータ

・result : 結果情報

result.id : ダウンロードしたデータID

result.expireDate : データの有効期限

result.fullpath : ダウンロードデータの保存先

---

## errorCallback

---

データ追加失敗時に呼び出されます

```
function() {  
  // Do something in case of error.  
}
```

## updateResource

---

リソースデータを更新します(ダウンロードも含む)

```
Cache.updateResource(id, nextexpiredDate, successCallback, errorCallback);
```

### id

---

データID

### nextexpiredDate

---

次の有効期限 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss形式)

---

## successCallback

---

更新が正常終了した場合に呼び出されます

```
function(result) {  
    // Do something.  
}
```

### パラメータ

▪result : 結果情報

result.id : ダウンロードしたデータID

result.expireDate : データの有効期限

result.fullpath : ダウンロードデータの保存先

---

## errorCallback

---

更新失敗時に呼び出されます

```
function() {  
    // Do something in case of error.  
}
```

---

## getResourceList

---

データリストを取得します

```
Cache.getResourceList();
```

---

## removeResource

---

キャッシュからリソースデータを削除します

```
Cache.removeResource(id, successCallback, errorCallback);
```

id

---

データID

successCallback

---

データ削除が正常終了した場合に呼び出されます

```
function() {  
    // Do something.  
}
```

errorCallback

---

データ削除時にエラーが発生した場合に呼び出されます

```
function(errorCode) {  
    // Do something in case of error.  
}
```

---

## resetResourceCache

---

リソースキャッシュをクリアします

```
Cache.resetResourceCache(successCallback, errorCallback);
```

### successCallback

---

キャッシュクリアが正常終了した場合に呼び出されます

```
function() {  
  // Do something.  
}
```

### errorCallback

---

キャッシュクリア時にエラーが発生した場合に呼び出されます(主にファイル削除失敗)

```
function(errorCode) {  
  // Do something in case of error.  
}
```

## Notification

---

メソッド:

- notify
- cancelNotification

notify

---

指定された時間に、指定されたメッセージを通知します(ローカル通知)

```
Notification.notify( date, message, [options] );
```

date

---

通知を行う日付 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss形式)

message

---

通知メッセージ

options

---

通知関係のオプションパラメータ(iOSのみ有効)

```
{ badge : 1,  
  hasAction : true,  
  action : “起動” };
```

---

## オプション

- budge: アプリケーションアイコンに表示するバッジ数
- hasAction: アクションボタンを表示するかどうか
- action: アクションボタンのタイトル

## cancelNotification

---

通知をキャンセルします

```
Notification.cancelNotification(date, successCallback, errorCallback);
```

### date

---

キャンセルする通知日付

### successCallback

---

キャンセルが正常に行われた場合に呼び出されます

```
function() {  
  // Do something.  
}
```



---

## errorCallback

---

キャンセルに失敗した場合に呼び出されます

```
function() {  
  // Do something in case of error.  
}
```

## Camera

---

### メソッド:

- getPicture
- recordVideo

### getPicture

---

カメラ、もしくはライブラリから画像を取得します。  
画像のBase64エンコード文字列か画像ファイルのURIを返します

```
Camera.getPicture( successCallback, errorCallback, [ options ] );
```

### successCallback

---

画像の取得が正常に行われた場合に呼び出されます

```
function(imageData) {  
    // Do something with the image.  
}
```

### パラメータ

- imageData: 画像データ (Base64エンコード文字列) もしくは、画像ファイルのURI

---

## errorCallback

---

画像取得に失敗した場合に呼び出されます

```
function(message) {  
    // Show a helpful message.  
}
```

### パラメータ

- message: ネイティブ側からのエラーメッセージ

---

## options

---

カスタマイズオプション

```
{ quality : 75,  
  destinationType : Camera.DestinationType.DATA_URL,  
  sourceType : Camera.PictureSourceType.CAMERA,  
  encodingType: Camera.EncodingType.JPEG,  
  targetWidth: 100,  
  targetHeight: 100 };
```

### オプション

- quality: 画質( 0~100)
- destinationType: 戻り値のフォーマット
- sourceType: 画像ソース
- encodingType: 画像のエンコードタイプ
- targetWidth: 取得画像の幅
- targetHeight: 取得画像の高さ

---

## recordVideo

---

動画の撮影を行います。

```
Camera.recordVideo(successCallback, errorCallback);
```

### successCallback

---

動画撮影が正常に行われた場合に呼び出されます

```
function(videoData) {  
    // Do something with the videoData.  
}
```

#### パラメータ

- videoData: 撮影した動画ファイルへのURI

### errorCallback

---

動画撮影に失敗した場合に呼び出されます

```
function(message) {  
    // Show a helpful message.  
}
```

#### パラメータ

- message: ネイティブ側からのエラーメッセージ

# Sound

---

## メソッド:

- コンストラクタ
- play
- pause
- stop
- release
- getCurrentPosition
- setCurrentPosition
- getDuration

## コンストラクタ

---

```
var sound = new Sound(src, [successCallback], [errorCallback] );
```

### src

---

サウンドコンテンツへのURI

### successCallback

---

再生、一時停止、停止など全てのアクションが正常に終了した場合に呼び出されます

```
function() {  
    // Do something  
}
```

---

## errorCallback

---

再生、一時停止、停止など全てのアクションに於いてエラーが発生した場合に呼び出されます

```
function(errorCode) {  
  // Do something in case of error.  
}
```

### パラメータ

・errorCode: エラーコード

SOUND\_ERR\_ABORTED = 1

SOUND\_ERR\_NETWORK = 2

SOUND\_ERR\_DECODE = 3

SOUND\_ERR\_NONE\_SUPPORTED = 4

---

## play

---

サウンドを再生します

```
sound.play([numberOfLoops:] );
```

---

## numberOfLoops

---

ループ回数

---

## pause

---

サウンドの再生を一時停止します

```
sound.pause( );
```

---

## stop

---

サウンドの再生を停止します

```
sound.stop( );
```

---

## release

---

このオブジェクトで使用していたサウンドリソースを解放します

```
sound.release();
```

---

## getCurrentPosition

---

現在の再生位置を取得します

```
sound.getCurrentPosition();
```

---

## setCurrentPosition

---

現在の再生位置(秒)を設定します

```
sound.setCurrentPosition(pos, [func]);
```

pos

---

再生位置(秒)

func

---

再生位置変更後に行うファンクション

---

## getDuration

---

再生時間を取得します

```
sound.getDuration();
```



# Movie

---

## メソッド:

- コンストラクタ
- play
- pause
- stop
- release
- getDuration
- getCurrentPosition
- setCurrentPosition
- getThumbnail

## コンストラクタ

---

```
var movie = new Movie(src, [successCallback], [errorCallback], [options]);
```

### src

---

動画コンテンツへのURI

### successCallback

---

再生、一時停止、停止など全てのアクションが正常に終了した場合に呼び出されます

```
function() {  
    // Do something  
}
```

---

## errorCallback

---

再生、一時停止、停止など全てのアクションに於いてエラーが発生した場合に呼び出されます

```
function(errorCode) {  
    // Do something in case of error.  
}
```

### パラメータ

- errorCode: エラーコード
  - MOVIE\_ERR\_ABORTED = 1
  - MOVIE\_ERR\_NETWORK = 2
  - MOVIE\_ERR\_DECODE = 3
  - MOVIE\_ERR\_NONE\_SUPPORTED = 4

---

## options

---

### ムービープレーヤーオプション

```
{ frame : {posX : 0, posY : 0, width : 100, height : 100},  
  scalingMode : Movie.SCALING_ASPECT_FIT,  
  controlStyle : Movie.CONTROL_NONE };
```

### オプション

- frame: ムービープレーヤー表示位置、サイズ
- scalingMode: スケーリングモード
- controlStyle: コントロールスタイル

---

## play

---

ムービーの再生開始を行います

```
movie.play( [options]);
```

### options

---

ムービープレーヤーオプション

```
{ frame : {posX : 0, posY : 0, width : 100, height : 100},  
  scalingMode : Movie.SCALING_ASPECT_FIT,  
  controlStyle : Movie.CONTROL_NONE };
```

### オプション

- frame: ムービープレーヤー表示位置、サイズ
- scalingMode: スケーリングモード
- controlStyle: コントロールスタイル

---

## pause

---

ムービーの再生を一時停止します

```
movie.pause( );
```

---

## stop

---

ムービーの再生を停止します

```
movie.stop();
```

---

## release

---

このオブジェクトで使用していたムービーリソースを解放します

```
movie.release();
```

---

## getDuration

---

ムービーの再生時間を取得します

```
movie.getDuration();
```

---

## getCurrentPosition

---

現在の再生位置(秒)を取得します

```
movie.getCurrentPosition();
```

---

## setCurrentPosition

---

現在の再生位置(秒)を設定します

```
movie.setCurrentPosition(pos, [func]);
```

**pos**

---

再生位置(秒)

**func**

---

再生位置変更後に行うファンクション

---

## getThumbnail

---

ムービーのサムネイルを取得します

```
movie.getThumbnail(successCallback, errorCallback, [options]);
```

**successCallback**

---

サムネイルの取得が正常に行われた場合に呼び出されます

---

```
function(data) {  
  // Do something  
}
```

#### パラメータ

- data: Base64 エンコーディングされたイメージデータ

#### errorCallback

---

サムネイル取得時にエラーが発生した場合に呼び出されます

```
function(errorCode) {  
  // Do something in case of error.  
}
```

#### パラメータ

- errorCode: エラーコード  
MOVIE\_ERR\_NONE\_SUPPORTED = 4

#### options

---

サムネイル画像取得に関するオプションを設定します

```
{ quality : 75  
  width : 100,  
  height : 100,  
  offset : 0 };
```

---

## オプション

- quality: サムネイル画像の画質 (0~100)
- width: サムネイル画像の幅
- height: サムネイル画像の高さ
- offset: ムービー開始位置からのオフセット (どの位置のサムネイルを取得するか) ※iOSのみ

## QRReader

---

### メソッド:

- read

### read

---

QRコードを読み込みます

```
QRReader.read(successCallback , errorCallback, [options]);
```

### successCallback

---

QRコード読み込みが正常終了した際に呼び出されます

```
function(dataString) {  
    // Do something with the string.  
}
```

### パラメータ

- dataString: QRコードデータ

### errorCallback

---

QRコード読み込み時に失敗した際に呼び出されます

```
function() {  
    // Do something in case of error.  
}
```



---

## options

---

QRコード読み込み時のオプションを設定します

```
{source: QRReader.SOURCE_CAMERA};
```

### オプション

- source: どこからQRコードを読み込むか

# LoadingScreen

---

## メソッド:

- startLoad
- stopLoad

## startLoad

---

ローディングビューの表示を開始します

```
LoadingScreen.startLoad( successCallback, errorCallback, [ options ] );
```

## successCallback

---

ローディングスクリーン表示が正常に開始された場合に呼び出されます

```
function() {  
    // Do something.  
}
```

## errorCallback

---

ローディングスクリーン表示時にエラーが発生した場合に呼び出されます

```
function() {  
    // Do something in case of error.  
}
```

---

## options

---

表示オプションを設定します

```
{label: "Loading...",  
 style>LoadingScreen.STYLEWHITELARGE,  
 isBlackBackground:true};
```

### オプション

- label: ローディングスクリーンに表示する文字列
- style: ローディングスクリーンのスタイル
- isBlackBackground: バックグラウンドが黒かどうか

---

## stopLoad

---

ローディングスクリーンの表示を停止します

```
LoadingScreen.stoptLoad(successCallback, errorCallback);
```

## successCallback

---

ローディングスクリーン停止が正常に完了した際に呼び出されます

```
function() {  
  // Do something.  
}
```

## errorCallback

---

ローディングスクリーン停止時にエラーが発生した場合に呼び出されます

```
function() {  
  // Do something in case of error.  
}
```

## Database

---

### メソッド:

- コンストラクタ
- executeSQL
- beginTrans
- commit
- rollback

### コンストラクタ

---

```
var db = new Database(dbName, successCallback, errorCallback);
```

#### dbName

---

データベース名

#### successCallback

---

データベースオブジェクトが正常に作成された場合に呼び出されます

```
function() {  
    // Do something.  
}
```

#### errorCallback

---

データベースオブジェクト作成時にエラーが発生した場合に呼び出されます

```
function(errorCode) {  
    // Do something in case of error.  
}
```

---

## パラメータ

- `errorCode`: エラーコード

エラーコードの詳細については、P.59 エラーコードを参照のこと

---

## `executeSQL`

SQLクエリを実行します

```
db.executeSQL(query, args, successCallback, errorCallback);
```

---

### `query`

クエリ文字列

---

### `args`

クエリがSELECT文かどうかを指定する

※次期バージョン以降、プリペAREDステートメントに対応する予定

---

### `successCallback`

クエリ実行が正常終了した場合に呼び出されます

※SELECT文の場合、該当データがJSONオブジェクトで返されます

```
function(result) {  
  // Do something.  
}
```

---

## errorCallback

---

クエリー実行時に失敗した場合に呼び出されます

```
function(errorCode) {  
  // Do something in case of error.  
}
```

### パラメータ

- errorCode: エラーコード  
エラーコードの詳細については、P.59 エラーコードを参照のこと

---

## beginTransaction

---

トランザクションを開始します

```
db.beginTransaction(successCallback, errorCallback);
```

---

## successCallback

---

トランザクション開始が正常終了した場合に呼び出されます

```
function() {  
  // Do something.  
}
```

---

## errorCallback

---

トランザクション開始に失敗した場合に呼び出されます

```
function(errorCode) {  
  // Do something in case of error.  
}
```

### パラメータ

- errorCode: エラーコード  
エラーコードの詳細については、P.59 エラーコードを参照のこと

---

## commitTrans

---

トランザクションをコミットします

```
db.commitTrans(successCallback, errorCallback);
```

---

## successCallback

---

コミットに成功した場合に呼び出されます

```
function() {  
  // Do something.  
}
```



---

## errorCallback

---

コミットに失敗した場合に呼び出されます

```
function(errorCode) {  
  // Do something in case of error.  
}
```

### パラメータ

- errorCode: エラーコード

エラーコードの詳細については、P.59 エラーコードを参照のこと

---

## rollback

---

トランザクションをロールバックします

```
db.rollback(successCallback, errorCallback);
```

---

## successCallback

---

ロールバックに成功した場合に呼び出されます

```
function() {  
  // Do something.  
}
```

---

## errorCallback

---

ロールバックに失敗した場合に呼び出されます

```
function(errorCode) {  
  // Do something in case of error.  
}
```

### パラメータ

- errorCode: エラーコード  
エラーコードの詳細については、P.59 エラーコードを参照のこと

## エラーコード一覧

```
Database.SQLITE_ERROR      = 1; // SQL error or missing database
Database.SQLITE_INTERNAL   = 2; // Internal logic error in SQLite
Database.SQLITE_PERM       = 3; // Access permission denied
Database.SQLITE_ABORT      = 4; // Callback routine requested an abort
Database.SQLITE_BUSY       = 5; // The database file is locked
Database.SQLITE_LOCKED     = 6; // A table in the database is locked
Database.SQLITE_NOMEM      = 7; // A malloc() failed
Database.SQLITE_READONLY   = 8; // Attempt to write a readonly database
Database.SQLITE_INTERRUPT  = 9; // Operation terminated by sqlite3_interrupt()
Database.SQLITE_IOERR      = 10; // Some kind of disk I/O error occurred
Database.SQLITE_CORRUPT    = 11; // The database disk image is malformed
Database.SQLITE_NOTFOUND   = 12; // Unknown opcode in sqlite3_file_control()
Database.SQLITE_FULL       = 13; // Insertion failed because database is full
Database.SQLITE_CANTOPEN   = 14; // Unable to open the database file
Database.SQLITE_PROTOCOL   = 15; // Database lock protocol error
Database.SQLITE_EMPTY      = 16; // Database is empty
Database.SQLITE_SCHEMA     = 17; // The database schema changed
Database.SQLITE_TOOBIG     = 18; // String or BLOB exceeds size limit
Database.SQLITE_CONSTRAINT = 19; // Abort due to constraint violation
Database.SQLITE_MISMATCH   = 20; // Data type mismatch
Database.SQLITE_MISUSE     = 21; // Library used incorrectly
Database.SQLITE_NOLFS      = 22; // Uses OS features not supported on host
Database.SQLITE_AUTH       = 23; // Authorization denied
Database.SQLITE_FORMAT     = 24; // Auxiliary database format error
Database.SQLITE_RANGE      = 25; // 2nd parameter to sqlite3_bind out of range
Database.SQLITE_NOTADB     = 26; // File opened that is not a database file
Database.SQLITE_ROW        = 100; // sqlite3_step() has another row ready
Database.SQLITE_DONE       = 101; // sqlite3_step() has finished executing
```

## メソッド:

- show
- showForSelection

## show

---

電話帳UIを表示します。

```
AddressBook.show(successCallback, errorCallback);
```

## successCallback

---

電話帳UIが正常に表示された場合に呼び出されます。

```
function() {  
    // Do something.  
}
```

## errorCallback

---

電話帳UI表示時にエラーが発生した場合に呼び出されます。

```
function(message) {  
    // Do something in case of error.  
}
```

## パラメータ

- message: ネイティブ側からのエラーメッセージ

---

## showForSelection

---

連絡先情報取得UIを表示します。

```
AddressBook.showForSelection(successCallback, errorCallback);
```

---

### successCallback

---

連絡先が正常に取得された場合に呼び出されます。

```
function(data) {  
  // Do something.  
}
```

#### パラメータ

- data: 選択したアドレス情報

---

### errorCallback

---

連絡先取得時にエラーが発生した場合に呼び出されます。

```
function(message) {  
  // Do something in case of error.  
}
```

#### パラメータ

- message: ネイティブ側からのエラーメッセージ

# Bluetooth

---

## プロパティ:

- peerList
- onRecvCallback

## メソッド:

- discover
- connect
- disconnect
- send

## discover

---

デバイスの検索を開始します。

```
Bluetooth.discover();
```

## connect

---

デバイスに接続します。

```
Bluetooth.connect(peerData, successCallback, errorCallback);
```

## peerData

---

デバイス情報

---

## successCallback

---

接続が正常に取得された場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something.  
}
```

---

## errorCallback

---

接続に失敗した発生した場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something in case of error.  
}
```

---

## disconnect

---

デバイスの接続を解除します。

```
Bluetooth.disconnect(peerData, successCallback, errorCallback);
```

---

## peerData

---

デバイス情報

---

## successCallback

---

接続解除が正常に取得された場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something.  
}
```

## errorCallback

---

接続解除に失敗した発生した場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something in case of error.  
}
```

## send

---

デバイスへデータ送信を行います。

```
Bluetooth.send(peerData, sendData, successCallback, errorCallback);
```

## peerData

---

デバイス情報



---

## sendData

---

送信データ(String)

## successCallback

---

正常にデータ送信された場合に呼び出されます。

```
function() {  
    // Do something.  
}
```

## errorCallback

---

データ送信に失敗した発生した場合に呼び出されます。

```
function() {  
    // Do something in case of error.  
}
```

## ※ご注意※

Androidでは現在ご利用頂けません。

iPhone4以前のiPhone、iPad2以前のiPadではご利用頂けません。

定数:

### Services

- Bluetooth4LE.SERVICE\_ALERT\_NOTIFICATION = '1811'
- Bluetooth4LE.SERVICE\_BATTERY\_SERVICE = '180F'
- Bluetooth4LE.SERVICE\_BLOOD\_PRESSURE = '1810'
- Bluetooth4LE.SERVICE\_CURRENT\_TIME = '1805'
- Bluetooth4LE.SERVICE\_CYCLINGSPEED\_AND\_CADENCE = '1816'
- Bluetooth4LE.SERVICE\_DEVICE\_INFORMATION = '180A'
- Bluetooth4LE.SERVICE\_GENERIC\_ACCESS = '1800'
- Bluetooth4LE.SERVICE\_GENERIC\_ATTRIBUTE = '1801'
- Bluetooth4LE.SERVICE\_GLUCOSE = '1808'
- Bluetooth4LE.SERVICE\_HEALTH\_THERMOMETER = '1809'
- Bluetooth4LE.SERVICE\_HEART\_RATE = '180D'
- Bluetooth4LE.SERVICE\_HUMAN\_INTERFACE\_DEVICE = '1812'
- Bluetooth4LE.SERVICE\_IMMEDIATE\_ALERT = '1802'
- Bluetooth4LE.SERVICE\_HUMAN\_LINK\_LOSS = '1803'
- Bluetooth4LE.SERVICE\_NEXT\_DST\_CHANGE = '1807'
- Bluetooth4LE.SERVICE\_PHONE\_ALERT\_STATUS = '180E'
- Bluetooth4LE.SERVICE\_REFERENCE\_TIME\_UPDATE = '1806'
- Bluetooth4LE.SERVICE\_SCAN\_PARAMETERS = '1813'
- Bluetooth4LE.SERVICE\_TX\_POWER = '1804'

### Characteristics

- Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_ALERT\_CATEGORY\_ID = '2A43'
- Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_ALERT\_CATEGORY\_ID\_BIT\_MASK = '2A42'
- Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_ALERT\_LEVEL = '2A06'
- Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_ALERT\_NOTIFICATION\_CONTROL\_POINT = '2A44'

- 
- Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_ALERT\_STATUS = '2A3F'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_APPEARANCE = '2A01'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_BATTERY\_LEVEL = '2A19'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_BLOOD\_PRESSURE\_FEATURE = '2A49' •
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_BLOOD\_PRESSURE\_MEASUREMENT = '2A35'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_BODY\_SENSOR\_LOCATION = '2A38'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_BOOT\_KEYBOARD\_INPUT\_REPORT = '2A22'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_BOOT\_KEYBOARD\_OUTPUT\_REPORT = '2A32'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_BOOT\_MOUSE\_INPUT\_REPORT = '2A33'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_CURRENT\_TIME = '2A2B'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_DATE\_TIME = '2A08'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_DAY\_DATE\_TIME = '2A0A'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_DAY\_OF\_WEEK = '2A09'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_DEVICE\_NAME = '2A00'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_DST\_OFFSET = '2A0D'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_EXACT\_TIME\_256 = '2A0C'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_FIRMWARE\_REVISION\_STRING = '2A26'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_GLUCOSE\_FEATURE = '2A51'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_GLUCOSE\_MEASUREMENT = '2A18'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_GLUCOSE\_MEASUREMENT\_CONTEXT = '2A18'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_HARDWARE\_REVISION\_STRING = '2A27'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_HEART\_RATE\_CONTROL\_POINT = '2A39'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_HEART\_RATE\_MEASUREMENT = '2A37'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_HID\_CONTROL\_POINT = '2A4C'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_HID\_INFORMATION = '2A4A'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_IEEE\_11073-20601\_REGULATORY\_CERTIFICATION\_DATA\_LIST = '2A2A'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_INTERMEDIATE\_BLOOD\_PRESSURE = '2A36'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_INTERMEDIATE\_TEMPERATURE = '2A1E'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_LOCAL\_TIME\_INFORMATION = '2A0F'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_MANUFACTURER\_NAME\_STRING = '2A29'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_MEASUREMENT\_INTERVAL = '2A21'

- 
- Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_MODEL\_NUMBER\_STRING = '2A24'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_NEW\_ALERT = '2A46'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_PERIPHERAL\_PREFERRED\_CONNECTION\_PARAMETERS = '2A04'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_PERIPHERAL\_PRIVACY\_FLAG = '2A02'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_PNP\_ID = '2A50'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_PROTOCOL\_MODE = '2A4E'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_RECONNECTION\_ADDRESS = '2A03'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_RECORD\_ACCESS\_CONTROL\_POINT = '2A52'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_REFERENCE\_TIME\_INFORMATION = '2A14'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_REPORT = '2A4D'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_REPORT\_MAP = '2A4B'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_RINGER\_CONTROL\_POINT = '2A40'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_RINGER\_SETTING = '2A41'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_SCAN\_INTERVAL\_WINDOW = '2A4F'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_SCAN\_REFRESH = '2A31'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_SERIAL\_NUMBER\_STRING = '2A25'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_SERVICE\_CHANGED = '2A05'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_SOFTWARE\_REVISION\_STRING = '2A28'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_SUPPORTED\_NEW\_ALERT\_CATEGORY = '2A47'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_SUPPORTED\_UNREAD\_ALERT\_CATEGORY = '2A48'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_SYSTEM\_ID = '2A23'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_TEMPERATURE\_MEASUREMENT = '2A1C'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_TEMPERATURE\_TYPE = '2A1D'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_TIME\_ACCURACY = '2A12'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_TIME\_SOURCE = '2A13'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_TIME\_UPDATE\_CONTROL\_POINT = '2A16'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_TIME\_UPDATE\_STATE = '2A17'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_TIME\_WITH\_DST = '2A11'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_TIME\_ZONE = '2A0E'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_TX\_POWER\_LEVEL = '2A07'
  - Bluetooth4LE.CHARACTERISTICS\_UNREAD\_ALERT\_STATUS = '2A45'

---

## Descriptors

- Bluetooth4LE.DEScriptors\_CHARACTERISTIC\_AGGREGATE\_FORMAT = '2905'
- Bluetooth4LE.DEScriptors\_CHARACTERISTIC\_EXTENDED\_PROPERTIES = '2900'
- Bluetooth4LE.DEScriptors\_CHARACTERISTIC\_PRESENTATION\_FORMAT = '2904'
- Bluetooth4LE.DEScriptors\_CHARACTERISTIC\_USER\_DESCRIPTION = '2901'
- Bluetooth4LE.DEScriptors\_CLIENT\_CHARACTERISTIC\_CONFIGURATION = '2902'
- Bluetooth4LE.DEScriptors\_EXTERNAL\_REPORT\_REFERENCE = '2907'
- Bluetooth4LE.DEScriptors\_REPORT\_REFERENCE = '2908'
- Bluetooth4LE.DEScriptors\_SERVER\_CHARACTERISTIC\_CONFIGURATION = '2903'
- Bluetooth4LE.DEScriptors\_VALID\_RANGE = '2906'

## ValueType

- Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_UUID = 0
- Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_BOOLEAN = 1
- Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_2BIT = 2
- Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_NIBBLE = 3
- Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_8BIT = 4
- Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_16BIT = 5
- Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_24BIT = 6
- Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_32BIT = 7
- Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_UINT8 = 8
- Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_UINT12 = 9
- Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_UINT16 = 10
- Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_UINT24 = 11
- Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_UINT32 = 12
- Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_UINT40 = 13
- Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_UINT48 = 14

- 
- Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_UINT64 = 15
  - Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_UINT128 = 16
  - Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_SINT8 = 17
  - Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_SINT12 = 18
  - Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_SINT16 = 19
  - Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_SINT24 = 20
  - Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_SINT32 = 21
  - Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_SINT48 = 22
  - Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_SINT64 = 23
  - Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_SINT128 = 24
  - Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_FLOAT32 = 25
  - Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_FLOAT64 = 26
  - Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_SFLOAT = 27
  - Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_FLOAT = 28
  - Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_DUNIT16 = 29
  - Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_UTF8S = 30
  - Bluetooth4LE.VALUE\_TYPE\_UTF16S = 31

---

## プロパティ:

- peripheralList

- scanDevices

- connect

- disconnect

## scanDevices

---

デバイスのスキャンを開始します。

```
Bluetooth4LE.scanDevices(services);
```

### services

---

検索対象サービス(Array)

## connect

---

デバイスへ接続します。

```
Bluetooth4LE.connect(peripheral, successCallback, errorCallback);
```

### peripheral

---

デバイス情報

---

### successCallback

---

接続が正常に取得された場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something.  
}
```

### errorCallback

---

接続に失敗した発生した場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something in case of error.  
}
```

### disconnect

---

デバイスとの接続を解除します。

```
Bluetooth4LE.disconnect(peripheral, successCallback, errorCallback);
```

### peripheral

---

デバイス情報



---

## successCallback

---

接続解除が正常に取得された場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something.  
}
```

## errorCallback

---

接続解除に失敗した発生した場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something in case of error.  
}
```

### ※ご注意※

Androidでは現在ご利用頂けません。

iPhone4以前のiPhone、iPad2以前のiPadではご利用頂けません。

#### プロパティ:

- deviceName : デバイス名
- id : デバイスID (iOS:UUID/Android:MAC Address)

#### メソッド:

- writeValueForCharacteristic
- readValueForCharacteristic
- writeValueForDescriptor
- readValueForDescriptor

#### writeValueForCharacteristic

---

キャラクターリスティックに値を書き込みます。

```
peripheral.writeValueForCharacteristic(value, valueType, characteristic,  
                                       writeType, successCallback, errorCallback);
```

##### value

---

書き込む値

##### valueType

---

書き込む値のタイプ

##### service

---

対象のサービス

---

## characteristic

---

対象のキャラクターリスト

## writeType

---

書き込みタイプ

- WriteWithResponse : 0
- WriteWithoutResponse : 1

## successCallback

---

書き込みが正常終了した場合に呼び出されます。

```
function() {  
    // Do something.  
}
```

## errorCallback

---

書き込みに失敗した発生した場合に呼び出されます。

```
function() {  
    // Do something in case of error.  
}
```

---

## readValueForCharacteristic

---

キャラクタースティックから値を読み込みます。

```
peripheral.readValueForCharacteristic(service, characteristic, valueType, successCallback, errorCallback);
```

---

### service

---

対象のサービス

### characteristic

対象のキャラクタースティック

---

### valueType

---

読み込む値のタイプ

---

### successCallback

---

読み込みが正常に取得された場合に呼び出されます。

```
function(value) {  
  // Do something.  
}
```

### パラメータ

・value: 読み込んだ値

---

## errorCallback

---

読み込みに失敗した発生した場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something in case of error.  
}
```

---

## writeValueForDescriptor

---

ディスクリプタに値を書き込みます。

```
peripheral.writeValueForDescriptor(value, valueType, service, characteristic, descriptor,  
                                     successCallback, errorCallback);
```

---

## value

---

書き込む値

---

## valueType

---

書き込む値のタイプ

---

## service

---

対象のサービス

---

## characteristic

---

対象のキャラクタリスティク

---

## descriptor

---

対象のディスクリプタ

## successCallback

---

書き込みが正常に取得された場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something.  
}
```

## errorCallback

---

書き込みに失敗した発生した場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something in case of error.  
}
```

---

## readValueForDescriptor

---

ディスクリプタから値を読み込みます。

```
peripheral.readValueForDescriptor(service, characteristic, descriptor, valueType,  
                                   successCallback, errorCallback);
```

---

### service

対象のサービス

---

### characteristic

対象のキャラクターリスティック

---

### descriptor

対象のディスクリプタ

---

### successCallback

---

読み込みが正常終了した場合に呼び出されます。

```
function(value) {  
  // Do something with the value.  
}
```

### パラメータ

・value: 読み込んだ値

---

## errorCallback

---

読み込みに失敗した発生した場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something in case of error.  
}
```



## ※ご注意※

iOSではご利用頂けません。

またAndroidでご使用の際はNFC機能を搭載した端末が必要です。

### メソッド:

- getIDm
- getPMm
- requestSystemCode
- requestServiceCode
- requestResponse
- readWithoutEncryption
- writeWithoutEncryption

### getIDm

---

IDmを取得します。

```
Felica.getIDm(successCallback, errorCallback);
```

### successCallback

---

IDmが正常に取得された場合に呼び出されます。

```
function(IDm) {  
    // Do something with the IDm.  
}
```

### パラメータ

- IDm: 取得したIDm(String)

---

## errorCallback

---

取得に失敗した発生した場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something in case of error.  
}
```

## getPMm

---

PMmを取得します。

```
Felica.getPMm(successCallback, errorCallback);
```

## successCallback

---

PMmが正常に取得された場合に呼び出されます。

```
function(PMm) {  
  // Do something with the PMm.  
}
```

### パラメータ

- ・PMm: 取得したPMm(String)

---

## errorCallback

---

取得に失敗した発生した場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something in case of error.  
}
```

---

## requestSystemCode

---

システムコード取得要求を送信します。

```
Felica.getPMm(successCallback, errorCallback);
```

---

## successCallback

---

システムコードが正常に取得された場合に呼び出されます。

```
function(systemcodes) {  
  // Do something with the system codes.  
}
```

### パラメータ

- ・systemcodes: 取得したシステムコード(Array)

---

## errorCallback

---

取得に失敗した発生した場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something in case of error.  
}
```

---

## requestResponse

---

応答要求を行います

```
Felica.requestResponse(successCallback, errorCallback);
```

---

## successCallback

---

応答要求が正常に行われた場合に呼び出されます。

```
function(mode) {  
  // Do something with the mode.  
}
```

### パラメータ

- mode: システムの最新状態

---

## errorCallback

---

取得に失敗した発生した場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something in case of error.  
}
```

---

## readWithoutEncryption

---

認証を必要としないサービスからブロックデータを読み出します。

```
Felica.readWithoutEncryption(serviceCode, addr, successCallback, errorCallback);
```

---

## serviceCode

---

サービスコード

---

## addr

---

読み込みを開始するブロックデータアドレス

---

## successCallback

---

読み込みが正常に行われた場合に呼び出されます。

```
function(blockdata) {  
  // Do something with the block data.  
}
```

### パラメータ

- ・blockdata: 読み込まれたブロックデータ

---

## errorCallback

---

読み込みに失敗した発生した場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something in case of error.  
}
```

---

## writeWithoutEncryption

---

認証を必要としないサービスへブロックデータを書き込みます。

```
Felica.writeWithEncryption(serviceCode, addr, buff, successCallback, errorCallback);
```

---

## serviceCode

---

サービスコード

---

**serviceCode**

サービスコード

---

**addr**

書き込みを開始するブロックデータアドレス

---

**buff**

書き込みデータ

---

**successCallback**

書き込みが正常に行われた場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something.  
}
```

---

**errorCallback**

書き込みに失敗した発生した場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something in case of error.  
}
```

## AppVersion

---

### メソッド:

- get

### get

---

アプリバージョンを取得します。

```
AppVersion.get(callback);
```

### callback

---

アプリバージョンが取得されます。

```
function(version) {  
    // Do something with App Version.  
}
```

### パラメータ

- version: アプリバージョン(String)
  - iOSの場合 : info.plistに設定したbundle version
  - Androidの場合 : AndroidManifest.xmlに設定したversionName



## Contacts

---

### メソッド:

- create
- search

#### create

---

新しいコンタクトオブジェクトを作成します。

```
var contact = Contacts.create();
```

#### search

---

デバイス内の電話帳データベースから検索を行います

```
Contacts.search(conditions, orderby, successCallback, errorCallback);
```

#### conditions

---

検索条件

#### orderby

---

取得順

---

## successCallback

---

連絡先情報が正常に取得された場合に呼び出されます。

```
function(contacts) {  
    // Do something.  
}
```

## errorCallback

---

連絡先情報取得に失敗した発生した場合に呼び出されます。

```
function(message) {  
    // Show a helpful message.  
}
```

## パラメータ

- message: ネイティブ側からのエラーメッセージ

## サンプル

---

```
var conditions = new Array();  
conditions.push("displayName = 'Test'");  
conditions.push("addresses != '');" ;  
Contacts.search(conditions, Contacts.SEARCH_ORDER_ASC, successCallback,  
                errorCallback)
```

## Contact

---

### プロパティ:

- id: ID.
- displayName: 表示名
- name: 名前
- nickname: ニックネーム
- phoneNumbers: 電話番号 (Array)
- emails: メールアドレス (Array)
- addresses: 住所 (Array)
- ims: IMアドレス (Array)
- organizations: 組織 (Array)
- birthday: 誕生日
- note: 備考
- photos: 連絡先写真 (Array)
- categories: カテゴリ (Array)
- urls: ホームページ (Array)

### メソッド:

- remove
- save

### remove

---

連絡先情報を削除します。

```
Contact.remove(successCallback, errorCallback);
```

---

## successCallback

---

連絡先情報が正常に削除された場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something.  
}
```

## errorCallback

---

連絡先情報の削除に失敗した場合に呼び出されます。

```
function(message) {  
  // Show a helpful message.  
}
```

### パラメータ

- message: ネイティブ側からのエラーメッセージ

---

## save

---

連絡先情報を保存します。

```
Contact.save(successCallback, errorCallback);
```

---

## successCallback

---

連絡先情報保存が正常に削除された場合に呼び出されます。

```
function() {  
  // Do something.  
}
```

## errorCallback

---

連絡先情報の保存に失敗した場合に呼び出されます。

```
function(message) {  
  // Show a helpful message.  
}
```

## パラメータ

- message: ネイティブ側からのエラーメッセージ

## ContactPhoneNumber

---

プロパティ:

- type: 電話番号タイプ
- number: 電話番号

## ContactAddress

---

### プロパティ:

- type: アドレスタイプ
- formatted: 表示用にフォーマットされたフルアドレス
- streetAddress: ストリートアドレス
- locality: 市、もしくは町名
- region: 地方名
- postalCode: 郵便番号
- country: 国

プロパティ:

- type: メールアドレスタイプ
- address:メールアドレス



プロパティ:

- type: アドレスタイプ
- address:IMアドレス

プロパティ:

- uri:フォト画像へのURI

## ContactCategory

---

プロパティ:

- category:カテゴリ名

## ContactURL

---

プロパティ:

- ・type:URLタイプ
- ・url:URL

### プロパティ:

- type:組織タイプ
- name:組織名
- department:部門
- title:タイトル

## メソッド:

- showWithFileObject
- showWithFilePath
- showWithURL

### showWithFileObject

---

ファイルオブジェクトを使用してPDFを表示します

```
PDFViewer.showWithFileObject(file);
```

file

---

PDFファイルへのファイルオブジェクト

### showWithFilePath

---

ファイルパスで指定されたPDFを表示します

```
PDFViewer.showWithFilePath(filePath);
```

filePath

---

PDFファイルへのファイルパス

---

## showWithURL

---

URLで指定されたPDFを表示します

```
PDFViewer.showWithURL(url);
```

### url

---

PDFファイルへのURL

※PDFを表示する前に、該当ファイルをダウンロードします。

# Ad

---

## メソッド:

- create
- show
- hide

## create

---

広告表示用ビューを作成し、広告をロードします。

```
Ad.create(position, successCallback, errorCallback, [options]);
```

## position

---

広告表示用ビューを表示する位置を指定します。指定値は以下の通り

AD.POSITION\_TOP : 0

AD.POSITION\_BOTTOM : 1

## successCallback

---

広告表示用ビューが作成され、広告が正常に読み込まれた場合に呼ばれます

```
function() {  
  // Do something.  
}
```



---

## errorCallback

---

広告表示用ビューの作成に失敗した、もしくは広告の読み込みに失敗した場合に呼ばれます

```
function() {  
    // Do something in case of error.  
}
```

## options

---

オプションを設定します

```
{  
  id : a03ce87ff88282d3a7799fe89de30b // 例) パブリッシャーid : a14e62fe30c05d7  
};
```

### オプション

- ・id: Admob用のパブリッシャーIDを指定します。指定する文字列はEncryptorオブジェクトを使用して暗号化された文字列を指定してください。(※Androidのみ)